Instalação Wireguard android

Configurando a VPN WireGuard no Android

Este tutorial vai mostrar como configurar e manter a VPN funcionando corretamente no seu celular Android.

> ⚠ Importante: A VPN precisa permanecer ativa em segundo plano para funcionar corretamente.

---

1. Instale o aplicativo WireGuard

Baixe o aplicativo oficial:

- WireGuard na Play Store

Após instalar, abra o aplicativo.


---


2. Adicione a VPN


Na tela inicial do WireGuard:

1. Toque no botão **"+"**
2. Escolha a opção:
   - **Ler código QR**
3. O Android solicitará permissão para usar a câmera.
4. Selecione:
   - **Durante o uso do app**

Depois disso, escaneie o QR Code fornecido pela equipe K9.







---

4. Crie o túnel VPN

Após escanear o QR Code:

1. Digite um nome para a conexão
   - Exemplo:
     - `VPN Empresa`
     - `K9 VPN`

2. Toque em:
    - **Criar túnel**

---

5. Ative a VPN


Agora a VPN já está configurada.

Para conectar:

1. Toque no botão ao lado do túnel criado
2. Quando o Android pedir permissão, toque em:
    - **OK**

Se tudo estiver correto:

- O botão ficará azul
- Um ícone de chave □□ aparecerá na barra superior do celular







6. Deixe a VPN sempre ativa


Agora vamos configurar o Android para não desligar a VPN sozinho.


Abra as configurações do Android

1. Abra:
   - **Configurações**
2. Pesquise por:
   - **VPN**
3. Abra as configurações de VPN
4. Toque na engrenagem ⚙ da VPN criada
5. Habilite:
   - **VPN sempre ativada**


10:16
75%
vpn
Resultados (3)
Conexões
VPN
Mais configurações de conexão
Segurança e privacidade
Certif. de usuário de app e VPN
Outras config. de segurança > Instalar do armazen. ...
Aplicativos
Max VPN
Informações do aplicativo
vpn
VPN
bom
PT • EN


10:16
75%
Mais configurações de conexão
Busca de aparelho próximo
Impressão
VPN
WireGuard
DNS privado
Automático
Ethernet







7. Remova a restrição de bateria


Alguns celulares desligam a VPN automaticamente para economizar bateria.

Faça o seguinte:

1. Pressione e segure o ícone do WireGuard
2. Toque no ícone:
   - ⓘ **Informações do aplicativo**
3. Abra:
   - **Bateria**
4. Selecione:
   - **Não restrito**







Finalizado

A VPN está configurada corretamente.

Recomendações importantes

- Não force o fechamento do aplicativo WireGuard
- Deixe o aplicativo funcionando em segundo plano
- Se a chave □□ desaparecer da barra superior, a VPN desconectou
- Em caso de problemas, desligue e ligue a VPN novamente

> □ Quando a chave aparecer no topo da tela, a VPN está funcionando corretamente.

Revisão #10
Criado 2026-05-20 08:58:06 -03 por Kadmin
Atualizado: 2026-06-16 15:00:45 -03 por Kadmin