

Instalação Wireguard android

Configurando a VPN WireGuard no Android

Este tutorial vai mostrar como configurar e manter a VPN funcionando corretamente no seu celular Android.

⚠ Importante: A VPN precisa permanecer ativa em segundo plano para funcionar corretamente.

1. Instale o aplicativo WireGuard

Baixe o aplicativo oficial:

- [WireGuard na Play Store](#)


Após instalar, abra o aplicativo.

2. Adicione a VPN

Na tela inicial do WireGuard:

1. Toque no botão "+"
2. Escolha a opção:
 - **Ler código QR**
3. O Android solicitará permissão para usar a câmera.
4. Selecione:
 - **Durante o uso do app**

Depois disso, escaneie o QR Code fornecido pela equipe K9.



4. Crie o túnel VPN

Após escanear o QR Code:

1. Digite um nome para a conexão
 - Exemplo:
 - VPN Empresa
 - K9 VPN
2. Toque em:
 - **Criar túnel**

5. Ative a VPN


Agora a VPN já está configurada.

Para conectar:

1. Toque no botão ao lado do túnel criado
2. Quando o Android pedir permissão, toque em:
 - **OK**

Se tudo estiver correto:

- O botão ficará azul
- Um ícone de chave  aparecerá na barra superior do celular






6. Deixe a VPN sempre ativa

Agora vamos configurar o Android para não desligar a VPN sozinho.

Abra as configurações do Android

1. Abra:
 - **Configurações**
2. Pesquise por:
 - **VPN**
3. Abra as configurações de VPN
4. Toque na engrenagem ⚙ da VPN criada
5. Habilite:
 - **VPN sempre ativada**






7. Remova a restrição de bateria

Alguns celulares desligam a VPN automaticamente para economizar bateria.

Faça o seguinte:

1. Pressione e segure o ícone do WireGuard

2. Toque no ícone:
 - **Informações do aplicativo**
3. Abra:
 - **Bateria**
4. Selecione:
 - **Não restrito**




Finalizado

A VPN está configurada corretamente.

Recomendações importantes

- Não force o fechamento do aplicativo WireGuard
- Deixe o aplicativo funcionando em segundo plano
- Se a chave  desaparecer da barra superior, a VPN desconectou
- Em caso de problemas, desligue e ligue a VPN novamente



☐ Quando a chave aparecer no topo da tela, a VPN está funcionando corretamente.

Revision #10

Created 2026-05-20 11:58:06 UTC by Kadmin

Updated 2026-06-16 18:00:45 UTC by Kadmin